

Порядок надевания и безопасного снятия защитного халата

Надевание

1. Обработайте руки спиртосодержащим антисептиком.
2. Наденьте первую пару перчаток.
3. Наденьте шлем костюма. Он должен быть большого размера и закрывать шею. Волосы полностью убираются под него. Завязки шлема перекрещиваются под подбородком и завязываются с левой стороны на узел.
4. Наденьте противоэпидемический халат. Для этого одну тесьму халата проденьте в петлю на вороте халата. Ворот халата должен перекрывать завязки шлема и плотно к нему прилегать. Полы халата должны заходить одна за другую, чтобы избежать открытых участков одежды. Тесьму ворота халата завяжите с левой стороны петлей. Две завязки пояса оберните вокруг талии. Завязки пояса халата завяжите с левой стороны петлей.
5. Наденьте бахилы поверх обуви.
6. Наденьте вторую пару перчаток. Перчатки надеваются поверх рукавов халата.
7. Разверните полотенце, сложите его пополам по длине и заложите за пояс халата с правой стороны.

Снятие

1. Из-за пояса халата медленно и аккуратно достаньте полотенце, сворачивая его снизу наружной частью внутрь.
2. Полностью сверните полотенце и поместите его в контейнер для отходов класса В.
3. Обработайте руки дезраствором.
4. Развяжите пояс халата. Затем развяжите тесьму на вороте халата.
5. Снимите халат и медленно сверните его, выворачивая наизнанку.
6. После сворачивания осторожно снимите верхние перчатки, оставляя их в рукавах халата.
7. Положите халат с перчатками в контейнер для отходов класса В.
8. Снимите бахилы и поместите их в контейнер для отходов класса В.
9. Обработайте руки дезраствором.
10. Развяжите завязки шлема.
11. Снимите шлем, выворачивая его наружной стороной внутрь.
12. Обработайте руки дезраствором.
13. Снимите перчатки и поместите их в контейнер для отходов класса В.
14. После снятия перчаток обязательно обработайте руки спиртосодержащим антисептиком.